## **Posta Certificata: come configurare un account con il client Windows Live Mail 2012**

Una volta avviato il client, clic sulla voce di menù "Account"



Scegliere il pulsante "Posta Elettronica"

<b>3   B</b> (	à₽ =	Categorie -	Windows Live	Mail
	Home	Cartelle	Visualizza	Account
6		6	1	
Con the second s		W		
Posta	Newsgroup	Propriet	à	
Nuovo	account			
NUOVO	account		X	
Catego	orie	2		
	1			

Dalla finestra di dialogo mostrata in basso, inserirei i dati dell'account:

- L' indirizzo di posta elettronica certificata da configurare
- La Password scelta nel momento della creazione della casella
- Il Nome che si vuole rendere visibile alla ricezione della vostra posta
- -

Importante: come indicato nell'immagine che segue, flaggare le due opzioni:

- Memorizza Password
- Configura manualmente impostazioni Server

Aggiungi i tuoi accou Se disponi di un Windows Live ID, accedi Accedi a Windows Live	unt di posta elettronica ora. In caso contrario, potrai crearne uno in seguito.
Indirizzo di posta elettronica:	La maggior parte degli account di posta elettronica utilizza Windows Live Mail, tra cui
Ottieni un indirizzo di posta elettronica di Windows Live	Hotmail Gmail e molti altri.
<ul> <li>Memorizza la password</li> </ul>	
Nome visualizzato per i messaggi inviati:	
Mario Rossi	

Una volta inseriti tutti i dati richiesti, clic sul pulsante "Avanti":



Accertarsi che tutti i **parametri di Posta in entrata** e **uscita** siano stati inseriti come indicato nell'immagine seguente:

- Tipo di Server: POP
- Indirizzo Server di Posta in Entrata: pop3s.pec.aruba.it
- Numero della Porta del Server di posta in arrivo (**POP3**): 995
- Autenticazione: testo non crittografato
- Nome Utente: nomecasela@pec.nomedominio.xxx
- Indirizzo Server di Posta in Uscita: smtps.pec.aruba.it
- Numero della Porta del Server di posta in uscita (SMTP): 465
- Sicurezza della connessione: SSL
- -

Windows Live Mail		Σ
Configura le impostazion Se non conosci le impostazioni del tuo server di di rete.	<b>ni server</b> posta elettronica, contatta il tuo ISP o i Informazioni server posta il	I tuo amministratore n uscita
Tipo di server:	Indirizzo server:	Porta:
POP	✓ smtps.pec.aruba.it	465
Indirizzo server: Por pop3s.pec.aruba.it 995	ta:	protetta (SSL)
Richiede una connessione protetta (SSL)     Autentica tramite:	_	
Testo non crittografato	•	
Nome utente di accesso:		
nomecasella@pec.nomedominio.xxx		

E clic su "Avanti"

	1	
		×
Annulla	Indietro	Avanti

La casella di posta certificata è stata configurata con successo:



Clic su "Fine":



A questo punto verificare nel dettaglio le impostazioni dell'account. Selezionare l'account, destro mouse e clic sulla voce "**Proprietà**":



Tab "Generale":

Proprietà	<b></b>
Generale Server Protezione	Impostazioni avanzate
Account di posta elettronica Digita il nome di riferi "Ufficio" o "Window	imento per i server. Ad esempio: s Live Hotmail''.
Mario Rossi	
Informazioni utente	
Nome:	Mario Rossi
Organizzazione:	
Indirizzo di posta elettronica:	nomecasella@pec.nomedomir
Indirizzo per risposte:	
Includi l'account alla ricezion	ne o sincronizzazione dei messaggi
ОК	Cancel Apply

Tab "Server": clic su "Impostazioni" e verificare che la configurazione di posta in Uscita, utilizzi le stesse impostazioni del Server di posta in Arrivo:

Generale	Server	Protezione	Impostazioni avanzate		
Informazi	ioni sul se	erver —			
Il serv	er della p	osta in arrivo	è POP3		
Posta	in arrivo (	(POP3): po	p3s.pec.aruba.it		
Posta	in uscita	(SMTP): sm	tps.pec.aruba.it		
Server de	ella posta	in arrivo -	14		
Nome utente posta elettronica:		osta no	nomecasella@pec.nomedominio.xx		
Password:			•••••		
		V	Memorizza password		
Acces	so tramite	e autenticazi	on <mark>e non crittografata</mark>		
Acces	so media	nte autentica	azione tramite password di protezione		
Acces	so tramite	e POP auten	ticato (APOP)		
Server de	ella posta	in uscita			
	encicazión	ie dei server	Impostazioni		

erver della posta in uscita	
Informazioni di accesso	
Osa le stesse impostazioni del server	della posta in arrivo
O Accesso tramite	
Nome a count:	
Password	
🗸 Memorizza pa	assword
Accesso mediante autenticazione tra	amite password di protezioi
	Annulia

Dal Tab "Impostazioni Avanzate", verificare il numero delle Porte e il resto della impostazioni indicate nell'immagine seguente:

Propriet	à					1
Generale	Server	Protezione	Impos	tazioni a	vanzate	
Numeri d Posta	i porta de in uscita (	SMTP):	465	]	Pr	edefinito
♥ II s Posta	erver nec in arrivo ( erver nec	essita di una POP3): essita di una	connes 995 connes	ssione pr	otetta (S: otetta (S:	SL) SL)
Timeout Min	del server	N	lax	1 minuto	5	
Div	ridi messa	ggi superiori	а	60	V	KB
Recapito	nserva un Rimuovi d Rimuovi d	a copia dei i al server dop al server dop	messag po 5 po l'elimi	gi sul ser	ver giomi da Posta	eliminata
		ОК		Can	cel	Apply

Infine, selezionare la casella



Accertarsi che il client sia in modalità Online, e poi clic su Strumenti> Invia/Ricevi

